




MT4 で EA を使用する方法
Mac 版


・EA を MT4 で使用するための準備をする

EA をダウンロードした後のご利用までの方法をご説明させていただきます。


- ① Finder を起動し、【アプリケーション】フォルダ内の【Gemfxmt4】を右クリックし、【パッケージの内容を表示】を選択します。




- ② 【dirve_c】フォルダをダブルクリックします。




③ 【Program Files】フォルダをダブルクリックします。




④ 【GemFX MT4_new】フォルダをダブルクリックします。



⑤ 【MQL4】フォルダをダブルクリックします。




⑥ 【Experts】フォルダをダブルクリックします。




⑦ 【Experts】フォルダにダウンロードをされた EA ファイルをコピー&ペースト、またはドラッグ&ドロップによってファイルを配置します。

*なお、画像の「test」は仮名となります。




⑧ MT4 を起動します。MT4 を起動されていた場合は、一旦閉じ、再起動をします。

⑨ MT4 のナビゲーターウィンドウ内に保存した EA 名が表示され適用可能となります。



この EA 名を選択後、右クリックメニューから【チャートに表示】を選択します、または、稼働したいチャートへドラッグします。

⑩ 下記のようなウィンドウが開きますので【パラメータ】タブで設定をご確認ください。



【パラメータ設定について】

パラメータ設定におきましては上記のウィンドウの上部「パラメーター入力」タブにて変更が可能となります。ご希望のパラメータを入力頂き、OK をクリックにて完了致します。

※Gemトレードでダウンロードする EA の個別のパラメータ設定の詳細については EA プロバイダーが提供する説明書をご参照、または EA プロバイダーまでお問合せくださいませ。

【OK】 ボタンで EA 適用完了となります。

EA 適用後は【EA の稼働】をご確認ください。

正常稼働していない場合、チャートの右上のマークは右記画像のようになります。
その場合は設定を再度見直してください。



MT4 のツールバーにある【自動売買】ボタンが稼働の ON・OFF のボタンとなります。
このボタンをクリックして頂きますと EA が稼働状態となります。



正常に稼働状態になりますと、チャートの右上のマークが下記のように変化致します。
これで EA の設定は完了となります。



・ MT4 ご使用の注意点

EA をご使用の際、売買時間帯には PC、及び MT4 は起動していただく必要がございます。
自動売買とは、ご自身の代わりに MT4 (EA) が売買をしているとお考えください。
落雷など自然災害時や PC の不具合等により、MT4 が稼働していない場合は売買を行いませんので、
ご注意くださいませ。